



Galleria San Marco 4

33170 Pordenone

Tel. 0434 28465

Fax 0434 28466

E-mail: info@csi-italia.eu

Web: <http://www.csi-italia.eu>

Guida all'applicativo StandaloneKey

Sommario

Introduzione	3
Esecuzione dell'applicativo StandaloneKey	3
Attivazione della licenza	4
Disattivazione della licenza	4
Rinnovo della licenza	6

Introduzione

L'applicativo StandaloneKey consente all'utente di gestire le licenze di tipo standalone associate ai software CSI in suo possesso. Tale strumento consente l'attivazione, la disattivazione ed il rinnovo automatico delle licenze. Il software StandaloneKey deve essere eseguito all'interno del pc deputato alla gestione delle licenze.

NOTE:

Al momento dell'attivazione la licenza viene associata all'hardware del pc in uso attraverso diversi criteri di riconoscimento, fra cui l'indirizzo della scheda di rete (Ethernet Address) e l'identificativo del processore (CPU Info String). Un qualunque intervento che comporti la modifica dei suddetti campi, incluse operazioni di manutenzione, riparazione o formattazione del pc, provocheranno l'interruzione della licenza e impediranno la sua disattivazione. È pertanto necessario disattivare preventivamente le licenze prima di eseguire operazioni che possano alterare tali parametri.

Al momento dell'attivazione, disattivazione e rinnovo della licenza, è necessario disporre di una connessione Internet attiva. Qualora non venga trovata una connessione valida o le porte necessarie non siano aperte, l'applicazione StandaloneKey verrà chiusa, mostrando un messaggio di notifica relativo alla mancanza di una connessione.

Esecuzione dell'applicativo StandaloneKey


L'applicazione StandaloneKey, può essere lanciata:

- direttamente dal menu Start, usando il percorso Computers and Structures > (Nome Prodotto) > StandaloneKey.
- Cliccando sul file StandaloneKey.exe presente all'interno della sottocartella CSILicensing situata nella directory di installazione del software.

Se più software CSI sono installati nel medesimo PC, occorre lanciare separatamente l'applicativo StandaloneKey per gestire le licenze di ogni prodotto.


Attivazione della licenza

Una volta lanciato l'applicativo StandaloneKey comparirà la seguente finestra:



Inserire il proprio codice di attivazione e cliccare sul pulsante Activate.


Se la chiave inserita è valida, una finestra di notifica confermerà l'avvenuta attivazione della licenza. Ad esempio:




Disattivazione della licenza

Una volta che una licenza è stata attivata, essa può essere disattivata al fine di eseguire il software su un altro computer. Occorre obbligatoriamente disattivare la licenza prima di disinstallare il software, formattare il PC o eseguire operazioni di manutenzione dello stesso. In caso contrario non sarà più possibile utilizzare la licenza.


Lanciando l'applicativo StandaloneKey all'interno di una macchina in cui è presente una licenza attiva comparirà la seguente finestra:



Cliccando su Yes verrà visualizzato un messaggio di conferma della disattivazione.




Dopo aver cliccato su OK una successiva finestra mostrerà il codice di attivazione appena sbloccato, che potrà essere utilizzato per attivare il software su un'altra macchina.




Rinnovo della licenza

Lanciando il software StandaloneKey a partire dai 30 giorni antecedenti alla scadenza della licenza, verrà visualizzata la seguente finestra.



Cliccando su Yes verrà visualizzato un messaggio di conferma del rinnovo.



Cliccando su No il programma chiederà se si vuole disattivare la licenza dalla macchina corrente.